




CONFIGURANDO EMAIL NO MICROSOFT OUTLOOK 2010

Abra o Microsoft Outlook 2010, clique na opção **Arquivo** e depois em **Configuração da conta**.



Preencha os campos:

Nome: digite o seu nome.

Endereço de e-mail: seu e-mail completo.

Tipo de conta: selecione **POP3**.

Servidor de entrada de emails: digite **pop.seudomínio**

Servidor de saída de emails (SMTP): digite **smtp.seudomínio**.

Nome de usuário: digite seu e-mail completo.

Senha: a senha do e-mail.

Depois, clique no botão **Mais configurações**.



Adicionar Nova Conta

Configurações de Email na Internet
Todas estas configurações são necessárias para que a conta de email funcione.

Informações do Usuário
Nome:
Endereço de Email:

Informações do Servidor
Tipo de Conta:
Servidor de entrada de emails:
Servidor de saída de emails (SMTP):

Informações de Logon
Nome de Usuário:
Senha:
 Lembrar senha
 Exigir logon usando Autenticação de Senha de Segurança (SPA)

Testar Configurações da Conta
Depois de preencher as informações nesta tela, é recomendável testar a conta clicando no botão abaixo. (Requer conexão com a rede.)

 Teste as Configurações da Conta clicando no botão Avançar

Entregar novas mensagens para:
 Novo Arquivo de Dados do Outlook
 Arquivo de Dados do Outlook Existente

Clique na guia **Servidor de saída** e habilite a opção **Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação** e **usar mesmas config. do servidor de email de entrada**.

Configurações de email na Internet

Geral | **Servidor de saída** | Conexão | Avançado

Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação

Usar mesmas config. do servidor de entrada de emails

Fazer logon usando

Nome de usuário:
Senha:
 Lembrar senha

Exigir Autenticação de Senha de Segurança (SPA)

Fazer logon no servidor de entrada de emails antes de enviar email



Clique na guia **Avançado** e desmarque a opção **Deixar uma cópia das mensagens no servidor** e, em seguida, clique em OK.

