



CONFIGURANDO EMAIL NO OUTLOOK EXPRESS


1- Abra o Outlook, clique na opção Ferramentas e depois em Contas de email.



2- Na tela Contas de email, em "Email", clique em Adicionar uma nova conta de email e depois no botão Avançar.



3- Selecione POP3 e clique no botão Avançar.



4- Preencha os campos a seguir com os seguintes dados:


Em **Informações do usuário**, digite seu **Nome** e seu **e-mail completo**.

Em **Informações do servidor**, no campo **POP3**, digite **mail.seudominio**.

Em **SMTP**, digite **mail.seudominio.com.br**

Em **Informações de logon** no campo **Nome de usuário**, digite seu **email completo** e no campo **abaixo** sua **senha**

5- Após isso clique no botão **Mais configurações**.




The screenshot shows a window titled "Contas de Email" with a subtitle "Configurações de Email na Internet (POP3)". Below the subtitle is a note: "Todas estas configurações são necessárias para que a conta de email funcione." The window is divided into several sections:


- Informações do Usuário:** Nome: email@dominio.com.br; Endereço de Email: email@dominio.com.br
- Informações do Servidor:** Servidor de entrada de emails (POP3): mail@dominio.com.br; Servidor de saída de emails (SMTP): mail@dominio.com.br
- Informações de Logon:** Nome de Usuário: email@dominio.com.br; Senha: *****; Lembrar senha
- Testar Configurações:** Depois de preencher as informações nesta tela, é recomendável testar a conta clicando no botão abaixo. (Requer conexão com a rede.) Testar configurações da conta...
- Fazer logon usando autenticação de senha de segurança (SPA)
- Buttons:** < Voltar, Avançar >, Cancelar

A red arrow points to the "Mais Configurações..." button located at the bottom right of the configuration area.

6- Em Servidor de saída habilite a opção **Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação** e **Usar mesmas config.** Do servidor de email de entrada.



7- Clique em **Avançado**, altere a porta do **Servidor de saída (SMTP)** para 587, **Desative** a opção **“Deixar uma cópia das mensagens no servidor”** e clique em **OK**.



Pronto! A sua conta já está configurada.